



Vejledning om brug af GE WEB Indberetning af vandmængder for almene vandværker

Login

Åben linket på Horsens Kommunes hjemmeside eller gå ind på www.vandindberetning.horsens.dk

I webbløsningen kan der indberettes vandmængder på enten indvindingsanlæg eller boring. I Horsens Kommune foregår det på indvindingsanlægget, så derfor skal du klikke på bjælken **Indvindingsanlæg**.

Indtast Brugernavn og Adgangskode, som kommunen har angivet i følgebrevet.

Vælg **Login**

Skriv herefter din egen e-mailadresse samt en ny adgangskode.


Kodeordet skal indeholde:

- mindst 6 karakterer
- mindst ét stort bogstav
- mindst ét lille bogstav
- mindst ét tal

Vælg **Fortsæt**

Der bliver herefter sendt en mail til dig med den valgte adgangskode. Adgangskoden skal du benytte fremover – så husk at gemme den til næste gang du skal indberette dit vandforbrug.

Herefter vil du igen blive bedt om at logge dig ind. Indtast det tildelte Brugernavn og din egen valgte adgangskode.



Vælg **Login**.

Nu kommer du til selve indberetningssiden.

Oplysninger om vandforsyningsanlæg


Øverst til højre vises der i den grønne boks nogle anlægsoplysninger for vandværket.

Hvis der er ændringer til disse data f.eks. til oplysningerne om kontaktperson og telefon nr./mobil nr., så skal disse tilføjes i bemærkningsfeltet nederst på siden.

Hvis der ikke er anført et CVR nr. eller der er ændringer til det anførte CVR nr. så skal disse ligeledes tilføjes i bemærkningsfeltet nederst på siden.

Til venstre for anlægsoplysningerne vises der i en boks, den gældende tilladelse til anlægget.

I næste boks vises de seneste års indberetninger af oppumpede vandmængder. Når der peges på disse data med musen, vises de også i grafisk form.



Tilladelser

Tilladelsesdato: 18-04-2000 Tilladt Indvindingsmængde: 40.000 m³
Udløbsdato: 01-08-2023

Seneste års indberetninger

År	Grundvand	Overfladevand	Målemetode	Målerstand start	Målerstand slut	Faktor
2012	56.285					
2011	63.597					
2010	68.057					
2009	58.860					
2008	50.920					

Anlægsoplysninger

Lokalitetid: 615-V01-00072306
CVR-nr.: 32560156
Jupiter ID: 72306

Anlægstype: V01 Offentlige fælles vandforsyningsanlæg
Vandtype: Grundvand (G)
Indv. formål: Alment vandforsyningsanlæg

Navn: Bjerrebøværket
Adresse: Bjerrebøvej 18
Post nr.: 8740 By: Brædstrup
Beliggenhed: Bjerrebøvej 18, 8740 Brædstrup

Kontakt:
Tlf. nr.:
Mobil:

Ny indberetning

I de følgende bokse findes de felter, som du skal indtaste i – det er de mørkeblå felter omgivet af en tynd lyseblå streg.

I den første boks vælges om der skal indberettes en vandmængde i m^3 eller via målerstand.

Overfladevand:

Mængden af overfladevand indtastes altid ved at klikke på m^3 øverst i boksen og angive en mængde ud for feltet **Overfladevand**:

Ny indberetning

m^3 målerstand

Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013

Grundvand: m^3 Målemetode:

Overfladevand: m^3 Bemærkning:

Grundvand

Mængden af grundvand kan indtastes på 2 måder. Den ene måde er ved at klikke på m^3 øverst i boksen og angive en mængde ud for feltet **Grundvand**:

Ny indberetning

m^3 målerstand

Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013

Grundvand: m^3 Målemetode:

Overfladevand: m^3 Bemærkning:

Den anden måde er ved at klikke på **Målerstand** øverst i boksen, og ved at angive målerstand ved starten og slutningen af året samt målerens omregningsfaktor.

Ny indberetning

m^3 målerstand

Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013

Grundvand: m^3 Målemetode:

Overfladevand: m^3 Bemærkning:

Ny måler opsat i perioden?

ja nej

Målerstand start: Målerstand slut: Omregningsfaktor:

Må ikke udfyldes, det sker automatisk når de 3 nederste felter er udfyldt.

Når dette er gjort og det sidste af felterne forlades, så beregnes og indsættes den oppumpede mængde grundvand automatisk i feltet **Grundvand**.

Omregningsfaktoren beregner du på følgende måde:

- for en vandmåler er den altid 1
- for en timetæller er det pumpens timekapacitet/ydelse (m³/time)
- for en elmåler er det pumpens effekt (kW) gange pumpens timekapacitet/ydelse (m³/time)

Filterskyllevand

I feltet **Filterskyl** indtastes hvor meget vand, der er gået til filterskyl og eget forbrug på vandværket i øvrige.



	2013		2012	
Samlet oppumpet mængde:	0	m ³	56285	m ³
Filterskyl, eget forbrug mv.:	1484	m ³	1640	m ³
Import fra andre værker:	0	m ³		m ³
Eksport til andre værker:	0	m ³		m ³
Udpumpet til forbrugere (beregnet):	-1484	m ³	54645	m ³
Difference mellem udpumpning og fordeling:	-50955	m ³	54645	m ³
Difference i procent:	3433,6	%	100,0	%

Import/eksport

Felterne "Import fra andre værker" og "Eksport til andre værker" er lidt specielle. Når der klikkes på et af felterne, åbnes en dialogboks, hvori det er muligt at indtaste data om eksport og import til og fra andre vandværker.



Vandindvinding

	2013		2012	
Samlet oppumpet mængde:	0	m ³	56285	m ³
Filterskyl, eget forbrug mv.:	1484	m ³	1640	m ³
Import fra andre værker:	0	m ³		m ³
Eksport til andre værker:	0	m ³		m ³
Udpumpet til forbrugere (beregnet):	-1484	m ³	54645	m ³
Difference mellem udpumpning og fordeling:	-50955	m ³	54645	m ³
Difference i procent:	3433,6	%	100,0	%

Rediger Import/Export

Vandværkets navn	Import/Eksport	Mængde (m ³)	Tilføj
Ny Vandværk	Import	5000	Slet

OK

Tryk **tilføj** i boksen og skriv **navn**, **import/eksport** og **mængde (m³)**.

For hvert vandværk, som der er importeret fra eller eksporteret til, gentages dette forløb ved at klikke på **tilføj**, og herefter at udfylde de 3 krævede felter. Afslut med at klippe på **OK**.

Forsyningsfordeling

Her skal du oplyse antal forbrugere fordelt på de forskellige forbrugskategorier, samt vandforbruget i m³ for de forskellige forbrugskategorier.

	Antal	2013		Antal	2012	
Husstande i parcelhuse:	828		m ³	824		m ³
Husstande i etageejendomme:	6		m ³	6		m ³
Landbrugsejd. uden dyrehold:			m ³			m ³
Sommerhuse:			m ³			m ³
Kolonihaver:			m ³			m ³
Landbrugsejd. med dyrehold:	3	6300	m ³	2		m ³
Gartnerier:	1	1494	m ³	1		m ³
Industri:	4	1476	m ³			m ³
Institutioner:	3	2277	m ³	3		m ³
Skoler:	1	1213	m ³	1		m ³
Hoteller:			m ³			m ³
Campingpladser:			m ³			m ³
Andet:			m ³			m ³
Antal ikke-tilsluttede ejendomme:						
Total:		12760	m ³	0		m ³

Bemærkninger:

Vær opmærksom på, at en indtastet vandmængde først medregnes i feltet Total, når indtastningsfeltet forlades. Det gælder også for værdierne i de to differencefelter (m³ og %) i den forrige boks.

Afslut indberetningen

Når alle indberetningens oplysninger er indtastet, sendes data til kommunen ved at klikke på **Indberet** nederst på siden. Når oplysningerne er indberettet, lukker webløsningen, og der vises i stedet en webside, der bekræfter indberetningsregistreringen.

Samtidig vil der blive sendt en e-mail med de indberettede oplysninger til den e-mail adresse, som du skrev, da du første gang loggede dig ind.

Bemærkninger: